




Утилита для работы в терминальном доступе драйвера терминала сбора данных для «1С:Предприятия» на основе Mobile SMARTS

© 2005-2012 Cleverence Soft, Ltd. All rights reserved.

«Утилита для работы в терминальном доступе драйвера терминала сбора данных для «1С:Предприятия» на основе Mobile SMARTS»

Для использования на территории России и СНГ.

Содержание

Зачем и в каких случаях требуется утилита	3
Глава 1. Установка утилиты для работы в терминальном доступе (RDP)	3
Глава 2. Терминальный режим и удаленный доступ (RDP)	5
Контакты	7

Все права на упоминаемые торговые марки принадлежат их правообладателям.

Все права на используемое программное обеспечение принадлежат компании Cleverence Soft.

Каждая инсталляция драйвера лицензируется, любое незаконное распространение копий соответствующего программного обеспечения преследуется согласно статье 146 УК РФ.

ООО «Клеверенс Софт»,

тел.: (495) 662-98-03,

www.cleverence.ru

Для чего требуется утилита

Если ТСД не подключен к тому конкретному компьютеру, на котором работает 1С, в драйвере предусмотрена специальная утилита синхронизации, которая копирует файлы с ТСД на компьютер с 1С и наоборот.



Когда требуется утилита:

Драйвер	Батч режим работы	Wi-Fi режим
Драйвер терминала сбора данных (батч)	✓	-
Драйвер Wi-Fi терминала сбора данных	✓	Не требуется. Терминал и 1С подключаются к серверу Mobile SMARTS в общей сети.
Драйвер Wi-Fi терминала сбора данных, ПРОФ	-	Не требуется. Всё онлайн через сервер терминалов сбора данных.
Драйвер инвентаризации ОС	✓	-

Глава 1. Установка утилиты для работы в терминальном доступе (RDP)

Для установки необходимо:

1. Скачать дистрибутив утилиты по ссылке <http://cleverence.ru/downloads/Driver1CSync.msi>;
2. Установить Microsoft .NET Framework 2.0
(скачать Microsoft .NET Framework 2.0 с пакетом обновления 2 (SP2) можно по ссылке: <http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=5b2c0358-915b-4eb5-9b1d-10e506da9d0f&displaylang=ru>);

В Windows 7 платформа Microsoft.NET Framework 3.5 установлена по умолчанию и включает в себя подкомпонент .NET Framework 2.0

Последнюю версию .NET Framework 3.5, включая накопительные пакеты обновления для подкомпонента .NET Framework 2.0 можно взять по адресу:

<http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/details.aspx?FamilyID=AB99342F-5D1A-413D-8319-81DA479AB0D7>

3. Запустить файл **Driver1C.Sync.msi** и следовать инструкциям мастера установки;
4. Переписать ваши файлы защиты лицензии для терминалов в директорию утилиты в подпапку «Control panel»
(по умолчанию путь вида «C:\Program Files\Cleverence Soft\Driver1C SyncUtil\Лицензии терминалов»)

Глава 2. Терминальный режим и удаленный доступ (RDP)

Обе версии драйвера (для 7.7 и для 8) поддерживают работу в терминальном доступе следующим образом:


1. На компьютере «Сервер» установлено «1С:Предприятие» и драйвер ТСД;



2. К компьютеру «Клиент» подключен ТСД (вставлен в порт и подсоединен кабелем USB или COM);



3. На компьютере «Клиент» запущен удаленный доступ на компьютер «Сервер» (RDP);
4. На компьютере «Клиент» устанавливается утилита для работы в терминальном доступе и настраивается на обмен файлами между ТСД и папкой компьютера «Сервер», расшаренной в общий доступ;




5. В «1С:Предприятии» драйвер настраивается на обмен с этой же папкой.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** папка на компьютере «Сервер», через которую производится обмен, должна быть доступна на чтение и запись для пользователя, работающего на компьютере «Клиент».


Утилита для работы в терминальном доступе (RDP)

Для работы с ТСД, подключенными к компьютеру без 1С (с которого 1С доступна только в терминальном режиме на сервере), в драйвере предусмотрена специальная утилита синхронизации, которая копирует файлы с ТСД на сервер с 1С и наоборот:



Как только ТСД вставляется в кредл, утилита (если она запущена) начинает обмен данными с ТСД, копируя с него документы в указанную сетевую папку и, наоборот, копируя данные из папки на ТСД. С ТСД в сетевую папку уходят исполненные документы, а из папки на ТСД уходят данные номенклатуры и задания на выполнение. Драйвер 1С, запущенной в терминальном режиме, будет обращаться уже не напрямую к ТСД, а к сетевой папке, – для этого необходимо прописать путь к папке в настройке ТСД в 1С.

Помимо одной общей папки по умолчанию в утилите предусмотрена возможность задавать для конкретных ТСД свои отдельные папки обмена. Для этого нужно узнать идентификатор через меню «Файл -> Получить идентификатор терминала...», а затем прописать для этого идентификатора конкретную папку в настройках:



Утилита может вести архив содержимого папок обмена, сохраняя документы в подпапке «Архив» каждой из папок обмена. Т.е., например, для папки «\\192.168.0.17\ОбменТСД» архив будет вестись в папке «\\192.168.0.17\ОбменТСД\Архив». Для этого нужно поставить галочку «Накапливать копируемые файлы в подпапках архива» (по умолчанию она стоит).

Контакты

Все права на программное обеспечение Mobile SMARTS принадлежат ООО «Клеверенс Софт». По вопросам поддержки обращайтесь по указанным реквизитам компании:

Cleverence Soft, +7 (495) 662-98-03,

email: support@cleverence.ru

www.cleverence.ru