



**Инструкция по
подключению платежной
системы АТОЛ Pay в
Wordpress WooCommerce**

Подключение интернет эквайринга в личном кабинете АТОЛ Pay

Для подключения модуля необходимо подключить продукт интернет эквайринга в личном кабинете АТОЛ Pay <https://lk.atolpay.ru/auth/signin>


Инструкция по подключению доступна по [ссылке](#)

Подключение платежной системы к магазину


НАСТРОЙКА МОДУЛЯ

1. Войдите в Административную Панель WordPress: http://АДРЕС_МАГАЗИНА/wp-admin


В “АДРЕС_МАГАЗИНА” укажите адрес магазина.




2. Добавление Плагина: В меню WooCommerce выберите **Плагины** и нажмите **Добавить новый**.




3. В поиске введите название плагина “ATOL ECOM” и нажмите **Установить**.



4. После успешной установки плагина, нажмите **Активировать плагин**.



5. После активации плагина ATOL Pay, перейдите в раздел **WooCommerce->Настройки**.



6. Выберите вкладку **Платежи** и найдите **ATOL Pay** среди доступных опций и нажмите **Управление**.

Платежи

Оснoвные Товары Налог Доставка Платежи Аккаунты и приватность Email'ы Интеграция Дополнительно

Планировщик действий: найдено 2 просроченных действия; возможно, что-то не так. [Прочитать документацию](#)

Перегенерация миниатюр происходит в фоновом режиме. В зависимости от количества изображений в вашем магазине эта операция может занять некоторое время. [Отменить перегенерацию миниатюр](#)

Способ оплаты

Установленные способы оплаты перечислены ниже. Перетаскивайте шлюзы для изменения их порядка во фронтэнде.

Метод	Включить	Описание	
ATOL PAY - АТОЛ Pay	☒	Принимать платежи через платежную форму АТОЛ PAY	Управление
Прямой банковский перевод	☐	Принимать платежи лично посредством прямого банковского	Завершение настройки

Платежи

ATOL PAY

Принимать платежи через платежную форму АТОЛ PAY

ATOL Checkout ☒ Включить

Режим транзакций

API Токен

Заголовок

Описание

Текст кнопки заказа

Для отправки чеков через АТОЛ Онлайн необходимо включить функцию **Фискализация чека** и настроить секцию налогообложения

Фискализация чека ☐ Включить для автоматической регистрации чеков через АТОЛ Онлайн.

Двустадийная оплата ☒ Включить двустадийную оплату

Система налогообложения

Ставка НДС

Ставка НДС для доставки

Признак способа расчета

Признак предмета расчета:

[Сохранить изменения](#)

Настойки платежей

1. Установите Режим транзакций - **Live mode**

Важно! Для проведения тестового платежа, необходимо переключить в **Test mode** и использовать тестовый личный кабинет по ссылке <https://croc-stage-lk.atolpay.ru/app/settings#secret-settings>

Доступ в тестовый кабинет можно получить по запросу на 1@atol.ru

2. **API Токен** - указать токен из личного кабинета АТОЛ PAY

<https://lk.atolpay.ru/app/settings#token-settings>

3. **Заголовок** – проставляется по умолчанию.

4. **Описание** - проставляется по умолчанию.

5. **Текст кнопки заказа** - проставляется по умолчанию.

6. **Фискализация чека** – включите для фискализации чеков.

7. **Система налогообложения.**

Доступные режимы:

- СН доходы,
- УСН доходы-расходы,
- Единый налог на вмененный доход,
- Единый сельскохозяйственный налог,
- Патентная СН.

8. **Ставка НДС/НДС для доставки**

- 0%,
- 10%,
- 10/110,
- 20%,
- 20/120,
- НДС не облагается.

После настройки нажмите **Сохранить Изменения**.

Настройка завершена.