



Инструкция по подключению платежной системы АТОЛ Pay в CMS Tilda

Оглавление

История изменений	3
Подключение платежной системы к магазину на Tilda	4
Основные настройки модуля	6
Расширенные настройки	11
Важные примечания	12

История изменений

Дата изменения	Версия	Кто изменил	Изменение
28.02.2025	1.0	Смолянин А.	Создание документа

Важно: перед началом установки модуля убедитесь, что у вас выполнены все настройки согласно основной [инструкции по настройке платежного модуля АТОЛ Pay](#) в Личном Кабинете АТОЛ Pay

Подключение платежной системы к магазину на Tilda

Перейдите в свой профиль на Tilda.

- Убедитесь, что у вас активен параметр "Участвовать в тестировании новых функций" (доступен только для оплаченных тарифов).

Т

Мои сайтыCRMТарифы и оплатаПрофильПригласи другаСправочный центрВебинарыУроки и статьи

Т

Профиль

ИМЯ

atol

ЭЛ. ПОЧТА

user@atol.ru

Адрес не подтвержден. Пожалуйста, подтвердите ваш email.

ЯЗЫК

СТРАНА

Выбрать

Russia

☒ Участвовать в тестировании новых функций

Подпишитесь на [официальный телеграм-канал для тестеров](#), чтобы узнать о доступных обновлениях

Сменить пароль


Двухфакторная аутентификация

Сохранить


Партнерская программа

Заполнить анкету эксперта

- Откройте "Настройки сайта" → "Платежные системы" → "Универсальная платежная система".



- В списке выберите "АТОЛ Pay".



Важно!

Для проведения тестового платежа необходимо использовать тестовый личный кабинет:

👉 [Тестовый кабинет](#)

Доступ в тестовый кабинет можно запросить по почте: **1@atol.ru**

4. URL для уведомлений – адрес, по которому платежная система будет присылать уведомления о платежах (может потребоваться в настройках системы).

URL ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЙ

<https://forms.tildacdn.com/payment/custom/atolpay/>

Это адрес, по которому платежная система будет присылать уведомления о платежах. Он может потребоваться в настройках системы.

5. Валюта – выбрать RUB.

ВАЛЮТА

RUB ▼

Укажите валюту, в которой вы принимаете платежи. Например: RUB, USD или EUR и т.д.

6. Страна – указать RU.

СТРАНА

RU

Введите код страны для платежной системы. Например: RU или KZ или BY,...

7. Режим налогообложения (РФ) – выбрать один из доступных режимов:

- СН доходы
- УСН доходы-расходы
- Единый налог на вмененный доход
- Единый сельскохозяйственный налог
- Патентная СН

РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (РФ)

Патентная СН ▼

Укажите тип налогообложения, если у вас подключена онлайн-касса, и вы выдаете чеки при покупке.

8. Электронные чеки (РФ) – выбрать один из вариантов:

- Не передавать данные для чека
- Передавать чек 0%, 10%, 18%, 20%
- Передавать чек 20/120, 18/118, 10/110

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧЕКИ (РФ)

Передавать чек - 5% ▼

Укажите тип НДС, если у вас подключена онлайн-касса, и вы выдаете чеки при покупке.

9. НДС для доставки (РФ) – выбрать один из вариантов:

- 0%
- 10%
- 18%
- 20%
- 20/120
- 18/118
- 10/110

НДС для доставки (РФ)

20/120

Укажите тип НДС для доставок при формировании чека.

10. ФФД: Признак способа расчёта – выбрать один из режимов:

- Выключено
- Предоплата 100% (полная оплата до передачи товара/услуги)
- Предоплата (частичная оплата до передачи товара/услуги)
- Аванс
- Полный расчет (полная оплата в момент передачи товара/услуги)
- Частичный расчет и кредит (частичная оплата с последующей оплатой в кредит)
- Оплата кредита (оплата после покупки в кредит)

ФФД: ПРИЗНАК СПОСОБА РАСЧЁТА.

Предоплата 100% - полная оплата до передачи товара/услуги

Данный параметр будет отправлен в платежную систему с каждым товаром/услугой для формирования чека (ФФД 1.05). Параметр один для всех товаров.

11. Язык виджета оплаты – выбрать нужный язык интерфейса.

ЯЗЫК ВИДЖЕТА ОПЛАТЫ

RU

Укажите код языка для интерфейса виджета

12. URL страницы успеха – адрес магазина, на который будет перенаправлен пользователь после успешного платежа.

URL СТРАНИЦЫ УСПЕХА

<https://tilda.ru/page/?pageid=40116818&projectid=788233>

Укажите URL страницы, на которую будет перенаправлен пользователь в случае успешной оплаты

13. Тестовый режим – нужно проставить флаг «Отключить тестовый режим» для использования модуля на боевой среде.

ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ

☐ Отключить тестовый режим

Расширенные настройки

API URL – адрес для оплаты, на который будет отправлен POST-запрос при переходе покупателя к оплате.

Тестовый API URL – адрес для тестовой оплаты.

РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ

URL

API URL

<https://croc-tilda.atolpay.ru/checkout>

URL, на который должен отправляться запрос для формирования оплаты.

ТЕСТОВЫЙ API URL

<https://croc-sandbox-tilda.atolpay.ru/checkout>

URL, на который должен отправляться тестовый запрос для формирования оплаты.

После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку "Сохранить".

Важные примечания

1. Мы рекомендуем сначала настроить и протестировать интеграцию в тестовом режиме. Для этого Вам необходимо обратиться в техническую поддержку по почте 1@atol.ru

2. Сохраняйте токен и другие конфиденциальные данные в надежном месте и не передавайте их третьим лицам.

3. При возникновении проблем обратитесь в техническую поддержку АТОЛ Рау по почте 1@atol.ru. В письме укажите:

- ИНН
- Тему письма
- Скриншоты

Эта информация поможет сократить время обработки Вашей заявки технической поддержкой.